



Tester kit · 0.9.2

Sofa Tube

Tester guide and checklist

حقيبة المجرّب · 0.9.2

صوفاتيوب

دليل التجربة وقائمة الفحص

Thank you for testing!

Sofa Tube is a better YouTube app for your TV: no ads, real playback speed, PIN locks, kid mode, prayer times and settings from your phone. It opens YouTube's own TV page and adds these features on top. Files and steps:

github.com/sofatube/sofatube.github.io

This is a test version. Some parts have only been tried on TV emulators (software copies of a TV), never on a real TV. That is exactly why we need you. Nothing here can harm your TV; at worst a feature does not work.

What's in it

- Works on **LG**, **Samsung** and **Android TV / Google TV / Fire TV**, with an animated start screen.
- ★ **Sofa Tube** in YouTube's player bar, sidebar and Settings page, for remotes without colour buttons.
- PIN keypad (arrows and OK); while watching, ★ offers **Jump to 0%–90%** and the **Chapters list**.
- **Learned buttons**: teach other buttons on your remote an action.
- **Speed method** setting (for TVs where the sound cuts out); the app locks again when you come back to it.
- Also: first-time setup, Action menu, prayer times, night dim, kid profiles and settings from your phone.

شكراً لمساعدتك في التجربة!

صوفاتيوب تطبيق YouTube أفضل لتلفازك: دون إعلانات، وبسرعة تشغيل حقيقية، وقفل بالرمز السري، ووضع للأطفال، وأوقات الصلاة، وإعدادات من هاتفك. يفتح صفحة YouTube الخاصة بالتلفاز ويضيف إليها هذه الميزات. الملفات والخطوات:

github.com/sofatube/sofatube.github.io

هذه نسخة تجريبية. بعض أجزائها جُربت على محاكيات فقط (نسخ برمجية من التلفاز)، ولم تُجرَّب على تلفاز حقيقي بعد، ولهذا نحتاج إليك. لا شيء هنا يضر بالتلفاز؛ أسوأ ما قد يحدث أن ميزة ما لا تعمل.

ما فيه

- يعمل على تلفاز **LG** و**سامسونج** وأجهزة **Android TV** و**Google TV** و**Fire TV**، مع شاشة بداية متحركة.
- ★ **صوفاتيوب** في شريط المشغل والقائمة الجانبية وصفحة إعدادات YouTube، لأجهزة التحكم التي ليس فيها أزرار ملونة.
- لوحة الرمز السري (بالأسهم وOK)؛ وأثناء المشاهدة يعرض ★ «الانتقال إلى موضع في الفيديو» (0%–90%) و«قائمة الفصول».
- أزرار مخصصة: علِّم أزراراً أخرى في جهاز التحكم أن تنفِّذ إجراء.
- إعداد «طريقة تغيير السرعة» (لأجهزة التلفاز التي ينقطع فيها الصوت)، ويُقلِّل التطبيق من جديد عند العودة إليه.
- وأيضاً: الإعداد الأول، وقائمة الإجراءات، وأوقات الصلاة، والتعتيم الليلي، وملفات الأطفال، والإعدادات من هاتفك.

Your TV

Easiest way · link

تلفازك وأسهل طريقة

Android TV ·
Google TV · Fire
TV

Downloader app on the TV:
sofatube.github.io/tv

أندرويد: تطبيق Downloader على التلفاز:

sofatube.github.io/tv

LG (webOS)

Android phone + **webOS Dev Manager**:
sofatube.github.io/lg,
sofatube.github.io/lg-phone

LG: هاتف أندرويد مع webOS Dev Manager:

sofatube.github.io/lg

و sofatube.github.io/lg-phone

Samsung
(Tizen)

Computer once for **TizenBrew**, then NPM module
sofatube

سامسونج: حاسوب مرة واحدة لـ TizenBrew، ثم وحدة
sofatube

Remote buttons

■ **Green** settings ■ **Red** speed (while watching)

■ **Yellow** Action menu ■ **Blue** audio only

1–9 jump to 10%–90%, 0 back to start · **CH+** / **CH–** next / previous chapter · **hold** a colour button: what every button does.

No colour buttons? Use ★ **Sofa Tube** in YouTube's sidebar, the ★ button in the player bar, or **Sofa Tube** at the top of YouTube's Settings page.

أزرار جهاز التحكم

■ الأخضر الإعدادات ■ الأحمر السرعة (أثناء المشاهدة)

■ الأصفر قائمة الإجراءات ■ الأزرق وضع الصوت فقط

أزرار الأرقام من 1 إلى 9: الانتقال إلى نقطة من 10% إلى 90%، و0: العودة إلى البداية · زرّ القنوات (CH): الفصل التالي أو السابق · اضغط مطوَّلاً على زر ملوّن لترى عمل كل زر.

لا توجد أزرار ملونة؟ استخدم ★ **صوفاتيوب** في القائمة الجانبية لـ YouTube، أو زر ★ في شريط المشغل، أو **صوفاتيوب** أعلى صفحة إعدادات YouTube.



Install

Android TV · Google TV · Fire TV

التثبيت

أندرويد: Android TV و Google TV و Fire TV

Status: tried on a Google TV emulator only. **This file has not run on any real device yet**, and Fire TV is untested. If it does not install or open at all, that is an important result: tell us.

You need

- An Android TV, Google TV or Fire TV device (TV, stick or box) with internet. **No computer.**
- About 200 MB free space (the app is 95 MB). It runs next to the normal YouTube app.
- If **TizenTube Cobalt** is installed, uninstall it first (both use the same phone-link port).

Easiest: the Downloader app (no computer)

1. On the TV, open the app store (**Google Play**, or the **Appstore** on Fire TV), search **Downloader** (by **AFTVnews**, orange icon) and install it.
2. Allow Downloader to **install unknown apps**:
Android TV / Google TV: Settings → Apps → Security & restrictions → Unknown sources → **Downloader** on. Not there? Settings → System → About → press *Android TV OS build* 7 times, then try again. (Names differ a little by brand.)
Fire TV: Settings → My Fire TV → Developer options → Install unknown apps → **Downloader** on. No Developer options? Settings → My Fire TV → About → press the device name 7 times.
3. Open Downloader (allow its storage request), select the address box and type:
sofatube.github.io/tv then press **Go**.
4. When the download ends, choose **Install**, then **Open**.
Downloader then offers to delete the downloaded file: **Delete** saves space.

Fallback: USB stick (needs a computer)

Copy the **.apk** (kit folder *Android-TV*) to a USB stick, open it on the TV with a file manager app, allow that app to install unknown apps, then Install, Open.

Good to know

- The first start may reload YouTube once; that is normal. Most Android remotes have **no colour buttons**: use ★ **Sofa Tube** in YouTube's sidebar or the ★ button in the player bar.
- Phone settings need no extra app here: Settings → **Backup and about** → **Settings on your phone**.
- Updates: install the new **.apk** over this one the same way; settings stay.

الحالة: جُرب على محاكي Google TV فقط. لم يُشغَّل هذا الملف على أي جهاز حقيقي بعد، ولم يُجرب على Fire TV. إذا لم يُثبت أو لم يُفتح أصلاً فهذه نتيجة مهمة: أخبرنا بها.

ما تحتاج إليه

- جهاز Android TV أو Google TV أو Fire TV (تلفاز أو عصا أو صندوق) متصل بالإنترنت. **دون حاسوب.**
- مساحة فارغة نحو 200 ميغابايت (حجم التطبيق نحو 95 ميغابايت). يعمل بجانب تطبيق YouTube العادي.
- إذا كان **TizenTube Cobalt** مثبتاً فاحذفه أولاً (يستخدم التطبيقان منفذ الاتصال بالهاتف نفسه).

الأسهل: تطبيق Downloader (دون حاسوب)

1. على التلفاز، افتح متجر التطبيقات (Google Play، أو Appstore في Fire TV)، وابحث عن **Downloader** (من AFTVnews، أيقونة برتقالية) وثبته.
2. اسمح لـ Downloader بتثبيت التطبيقات غير المعروفة:
Android TV و Google TV: Settings → Apps → Security & restrictions → Unknown sources → **Downloader** ← تفعيل. غير موجود؟ Settings → System → About → واضغط على *Android TV OS build* سبع مرات، ثم أعد المحاولة. (تختلف الأسماء قليلاً حسب الشركة.)
Fire TV: Settings → My Fire TV → Developer options → Install unknown apps → **Downloader** ← لا تظهر Developer options؟ Settings → My Fire TV → About → اضغط على اسم الجهاز سبع مرات.
3. افتح Downloader (واسمح له بالوصول إلى التخزين)، واختر خانة العنوان واكتب:
sofatube.github.io/tv ثم اضغط **Go**.
4. بعد اكتمال التنزيل اختر **Install** (تثبيت)، ثم **Open** (فتح). ثم يعرض Downloader حذف الملف المنزل: **Delete** يوفّر المساحة.

البديل: ذاكرة USB (تحتاج إلى حاسوب)

انسخ ملف **.apk** (مجلد *Android-TV* في الحقيبة) إلى ذاكرة USB، وافتحه على التلفاز بتطبيق لإدارة الملفات، واسمح له بتثبيت التطبيقات غير المعروفة، ثم تثبيت ففتح.

معلومات مفيدة

- قد يُعاد تحميل YouTube مرة عند أول تشغيل، وهذا طبيعي. أغلب أجهزة التحكم في أندرويد ليس فيها أزرار ملونة: استخدم ★ صوفيا تيوب في القائمة الجانبية لـ YouTube أو زر ★ في شريط المشغل.
- لا يحتاج الإعداد من الهاتف إلى تطبيق إضافي هنا: الإعدادات ← النسخ الاحتياطي ومعلومات التطبيق ← الإعدادات من الهاتف.
- للتحديث: ثبت ملف **.apk** الجديد فوق هذا بالطريقة نفسها، وتبقى الإعدادات.



Install LG TV (webOS)

التثبيت

تلفاز LG (webOS)

First: uninstall the official **YouTube** app from the TV. Sofa Tube uses the same app ID (`youtube.leanback.v4`), so both cannot be installed together. **New:** installing from a phone has not been tried by us yet; tell us how it went.

You need

- An LG webOS TV and an **Android phone** on the **same Wi-Fi** (or a computer). A free **LG Developer account** and LG's **Developer Mode** app. No rooting, no Homebrew Channel.

Easiest: with an Android phone

- On the phone, create an LG Developer account at webostv.developer.lge.com.
- On the TV, install **Developer Mode** from the LG Content Store, open it and sign in with that account.
- Turn on **Dev Mode Status** (the TV restarts), open the app again and turn on **Key Server**. Write down the **IP address** and the **passphrase**.
- On the phone, install **webOS Dev Manager**:
github.com/webosbrew/dev-manager-desktop → Releases → the file ending `universal.apk`. Allow your browser to install unknown apps when asked.
- In webOS Dev Manager, add the TV with that IP and passphrase.
- In the phone's browser, open sofatube.github.io/lg and sofatube.github.io/lg-phone: both files download.
- In webOS Dev Manager, install the main app `.ipk`, then the Phone app `.ipk`, from the phone's Downloads.
- On the TV, open **Sofa Tube**. The first-time setup asks for language, PIN and kid mode. **Green** opens the settings.

Fallback: with a computer

Same steps, with **webOS Dev Manager** for Windows, Mac or Linux (same page) and the two `.ipk` files from the kit folder LG.

Good to know

- Developer Mode sessions **expire**, and then the apps you installed stop opening. Open the Developer Mode app now and then and extend the session.
- Sofa Tube Phone** is a second app: open it to change settings from your phone (QR code). **Screen off** also needs it opened once after the TV starts.
- Updating later: install the new `.ipk` the same way; your settings stay.

أولاً: احذف تطبيق **YouTube** الرسمي من التلفاز؛ فصوصاً تيوب يستخدم مُعرّف التطبيق نفسه (`youtube.leanback.v4`), ولا يمكن تثبيتهما معاً. **جديد:** لم نجرب التثبيت من الهاتف بعد؛ أخبرنا كيف جرى.

ما تحتاج إليه

- تلفاز LG بنظام webOS، وهاتف أندرويد على شبكة الواي فاي نفسها (أو حاسوب). حساب مطور مجاني من **LG** وتطبيق **Developer Mode** من LG. لا حاجة إلى كسر الحماية (root) ولا إلى Homebrew Channel.

الأسهل: بهاتف أندرويد

- على الهاتف، أنشئ حساب مطور من LG في webostv.developer.lge.com.
- على التلفاز، ثبت تطبيق **Developer Mode** من متجر LG Content Store، وافتحه وسجل الدخول بذلك الحساب.
- فعل **Dev Mode Status** (تُعاد تشغيل التلفاز)، ثم افتح التطبيق مجدداً وفعل **Key Server**. دوّن عنوان IP وعبارة المرور (Passphrase).
- على الهاتف، ثبت **webOS Dev Manager**:
github.com/webosbrew/dev-manager-desktop ← Releases → الملف المنتهي بـ `universal.apk`. واسمح لمتصفحك بتثبيت التطبيقات غير المعروفة عند السؤال.
- في webOS Dev Manager، أضف التلفاز بعنوان IP وعبارة المرور.
- في متصفح الهاتف، افتح sofatube.github.io/lg و sofatube.github.io/lg-phone: يُنزل الملفان.
- في webOS Dev Manager، ثبت ملف `.ipk` للتطبيق الرئيسي، ثم ملف تطبيق الهاتف، من مجلد التنزيلات في الهاتف.
- على التلفاز، افتح **Sofa Tube**. يسألك الإعداد الأول عن اللغة والرمز السري ووضع الأطفال. الزر الأخضر يفتح الإعدادات.

البديل: بحاسوب

الخطوات نفسها، مع **webOS Dev Manager** لويندوز أو ماك أو لينكس (من الصفحة نفسها) وملف `.ipk` من مجلد LG في الحقيبة.

معلومات مفيدة

- لجلسة وضع المطور مدة تنتهي، وبعدها لا تُفتح التطبيقات التي ثبتّها. افتح تطبيق Developer Mode من حين لآخر ومُدّ الجلسة.
- Sofa Tube Phone** تطبيق ثانٍ: افتحه لتغيير الإعدادات من هاتفك (رمز QR). وتحتاج ميزة **إطفاء الشاشة** أيضاً إلى فتحه مرة واحدة بعد تشغيل التلفاز.
- للتحديث لاحقاً: ثبت ملف `.ipk` الجديد بالطريقة نفسها، وتبقى إعداداتك كما هي.



Install

Samsung TV (Tizen)

التثبيت

تلفاز سامسونج (Tizen)

Status: the npm module **sofatube** is published, but it has **not been tried on a real Samsung TV yet**, so you are one of the first.

You need

- A Samsung TV from **2018 or newer** (Tizen 4.0 or newer).
- A Windows, Mac or Linux computer on the **same Wi-Fi** as the TV, **once**, to install TizenBrew. After that everything happens on the TV.
- TVs from **2023 or newer** (Tizen 7+): a free **Samsung account** (the installer asks you to sign in).

Already have TizenBrew (for example from TizenTube)? No computer needed: go to step 5.

Steps

1. On the TV: open **Apps**, type **1 2 3 4 5** on the remote, set **Developer mode** to **On**, enter your computer's IP as **Host PC IP**, OK, then restart the TV (hold the Power button).
2. On the computer: download **TizenBrew Installer** from github.com/reisxd/TizenBrewInstaller/releases (the file for your system) and run it.
3. Click **Install TizenBrew**. On 2023+ TVs, sign in to your Samsung account when asked.
4. On the TV: **Apps** → **1 2 3 4 5** again, set **Host PC IP** to **127.0.0.1**, restart the TV.
5. Open **TizenBrew**, press the **Green** button (module manager), add an **NPM** module and type **sofatube**.
6. **Sofa Tube** now appears in TizenBrew. Open it: start screen, then YouTube.

Good to know

- **Why a computer?** TizenBrew's old installer in the TV's web browser (TVs up to 2021) has been withdrawn; TizenBrew's guide now lists only the computer installer.
- **Updates are automatic:** TizenBrew loads the newest Sofa Tube each time.
- Always open **Sofa Tube** from TizenBrew (not the normal YouTube app).
- The very newest Samsung TVs may refuse TizenBrew. If the installer fails, report your TV model.

الحالة: نُشرت وحدة npm باسم **sofatube**, لكنها لم تُجرب على تلفاز سامسونج حقيقي بعد، فأنت من أوائل المجربين.

ما تحتاج إليه

- تلفاز سامسونج من سنة **2018 أو أحدث** (Tizen 4.0 أو أحدث).
- حاسوب (ويندوز أو ماك أو لينكس) على **شبكة الواي فاي نفسها** التي يتصل بها التلفاز، **مرة واحدة** لتثبيت TizenBrew. وبعدها يجري كل شيء على التلفاز.
- أجهزة **2023 أو أحدث** (Tizen 7) فما فوق: **حساب سامسونج مجاني** (يطلب المثبت تسجيل الدخول).
- لديك **TizenBrew مسبقًا** (من TizenTube مثلاً)؟ لا حاجة إلى حاسوب: انتقل إلى الخطوة 5.

الخطوات

1. على التلفاز: افتح **Apps** (التطبيقات)، واكتب **1 2 3 4 5** بجهاز التحكم، ثم اجعل **Developer mode** على **On**، وأدخل عنوان IP لحاسوبك في **Host PC IP**، واضغط OK، ثم أعد تشغيل التلفاز (اضغط مطوّلًا على زر التشغيل).
2. على الحاسوب: نزل **TizenBrew Installer** من github.com/reisxd/TizenBrewInstaller/releases (الملف المناسب لنظامك) وشغله.
3. اضغط **Install TizenBrew**. في أجهزة 2023 فما بعد، سجّل الدخول بحساب سامسونج عند الطلب.
4. على التلفاز: **Apps** ← **1 2 3 4 5** مرة أخرى، واجعل **Host PC IP** هو **127.0.0.1**، ثم أعد تشغيل التلفاز.
5. افتح **TizenBrew**، واضغط الزر الأخضر (مدير الوحدات)، وأضف وحدة من نوع **NPM**، واكتب **sofatube**.
6. يظهر الآن **صوفاتيوب** في TizenBrew. افتحه: تظهر شاشة البداية ثم YouTube.

معلومات مفيدة

- لماذا الحاسوب؟ سُحب مثبت TizenBrew القديم الذي كان يعمل من متصفح التلفاز (أجهزة حتى 2021)، ولا يذكر دليل TizenBrew الآن إلا المثبت على الحاسوب.
- **التحديثات تلقائية:** يحمل TizenBrew أحدث نسخة من صوفاتيوب في كل مرة.
- افتح **صوفاتيوب** دائمًا من TizenBrew (لا من تطبيق YouTube العادي).
- قد ترفض أحدث أجهزة سامسونج تثبيت TizenBrew. إذا فشل المثبت فأبلغ عن طراز تلفازك.



Every TV Test checklist

كل أجهزة التلفاز قائمة الفحص

Tick **OK** or **X** for each line; skip what you cannot try. Rows marked **real TV** are the most important: nobody has tested them on a real TV yet. Write the number of every X on the report page.

ضع علامة في **OK** أو **X** لكل سطر، وتجاوز ما لا تستطيع تجربته. الأسطر المعلمة بـ **تلفاز حقيقي** هي الأهم: لم يجربها أحد على تلفاز حقيقي بعد. اكتب رقم كل X في صفحة التقرير.

Basics		الأساسيات
1	☐ OK Installs and opens. real TV Android: ARM file ☐ X Samsung Sofa Tube appears in the apps list with the orange sofa icon and opens YouTube. Close it and open it again: still fine?	يُثَبَّت ويُفْتَح. تلفاز حقيقي أندرويد: ملف ARM سامسونج يظهر صوفيا تيوب في قائمة التطبيقات بأيقونة الأريكة البرتقالية ويفتح YouTube. أغلقه وافتحه مرة أخرى: هل ما زال يعمل؟
2	☐ OK Start screen. Samsung · Android ☐ X Logo pops in, play button pulses, "Sofa Tube / صوفيا تيوب" rises in. Smooth, or jerky / skipped? (LG shows a still picture.)	شاشة البداية. سامسونج · أندرويد يظهر الشعار، ثم ينبض زر التشغيل، ثم يرتفع «Sofa Tube / صوفيا تيوب». هل الحركة سلسة، أم متقطعة أو لا تظهر؟ (في LG صورة ثابتة.)
3	☐ OK First-time setup. ☐ X On a new install it asks for language, PIN and kid mode. Easy to follow?	الإعداد الأول. في التثبيت الجديد يسأل عن اللغة والرمز السري ووضع الأطفال. هل كان سهلاً؟
4	☐ OK Videos play with picture and sound, good quality, no stutter. ☐ X Try a long video and a live one.	تعمل الفيديوهات بالصورة والصوت، بجودة جيدة ودون تقطع. جرب فيديو طويلاً وبنياً مباشراً.
5	☐ OK No ads before or during videos, and no "Sponsored" tile on Home. ☐ X	لا إعلانات قبل الفيديو أو أثناءه، ولا مربع «Sponsored» في الصفحة الرئيسية.
6	☐ OK SponsorBlock. ☐ X In a video with a sponsor part (many tech / vlog channels), the part is skipped with a short message.	SponsorBlock. في فيديو فيه مقطع رعاية (كثير من قنوات التقنية والمدونات المصورة)، يُتخطى المقطع مع رسالة قصيرة.
7	☐ OK Settings open with Green , or with ★ Sofa Tube (sidebar, player bar, top of YouTube's Settings page). Back closes them. ☐ X	تُفَتَح الإعدادات بالزر الأخضر، أو بـ ★ صوفيا تيوب (القائمة الجانبية، وشريط المشغل، وأعلى صفحة إعدادات YouTube). ويغلقها زر الرجوع.
Speed and moving around		السرعة والتنقل
8	☐ OK Fast speeds: sound at 1.5× and 2×. real TV ☐ X Samsung · Android Red (or ★ → Change speed) → 1.5×, then 2×. Does the sound keep playing, at normal pitch? Watch 1 minute each.	السرعات العالية: الصوت عند 1.5× و 2×. تلفاز حقيقي سامسونج · أندرويد الزر الأحمر (أو ★ ← تغيير السرعة) ← 1.5× ثم 2×. هل يستمر الصوت بطبقة الصوت الطبيعية؟ شاهد دقيقة لكل سرعة.
9	☐ OK Slow speeds: 0.75× and 0.5×. real TV Samsung · Android ☐ X Sound clear, no crackle, normal pitch? On LG also try Playback → Sound at other speeds: Smooth / Classic.	السرعات البطيئة: 0.75× و 0.5×. تلفاز حقيقي سامسونج · أندرويد هل الصوت واضح دون طقطقة وبطيئته الطبيعية؟ في LG جرب أيضاً التشغيل ← الصوت عند السرعات الأخرى: سلس أو كلاسيكي.
10	☐ OK If the sound cuts out in 8 or 9: Playback → Speed method → Re-timing, try again, and note which method works. ☐ X	إذا انقطع الصوت في 8 أو 9: التشغيل ← طريقة تغيير السرعة ← إعادة التوقيت، ثم جرب مرة أخرى، ودون الطريقة التي نجحت.
11	☐ OK Jump and chapters. ☐ X While watching: ★ → Jump to 0%–90% (◀▶ and OK, or a number key). Number keys 1–9 jump directly. In a video with chapters: ★ → Chapters list; CH+ / CH– skip chapters.	الانتقال والفصول. أثناء المشاهدة: ★ ← الانتقال إلى موضع في الفيديو (◀▶ و OK، أو زر رقم). وأزرار الأرقام من 1 إلى 9 تنتقل مباشرة. في فيديو فيه فصول: ★ ← قائمة الفصول؛ وزر القنوات (CH) ينتقلان بين الفصول.
12	☐ OK Action menu and button guide. ☐ X Yellow while watching opens the Action menu. Hold a colour button: a guide shows what every button does.	قائمة الإجراءات ودليل الأزرار. الزر الأصفر أثناء المشاهدة يفتح قائمة الإجراءات. اضغط مطولاً على زر ملون: يظهر دليل يشرح عمل كل زر.



Every TV

Test checklist (continued)

كل أجهزة التلفاز قائمة الفحص (تتمة)

Locks and kids

القفل والأطفال

- 13** ☐ OK **PIN and app lock.**
☐ X Locks page: set a PIN (entered twice), try *Practise entering the PIN* with the arrows and OK, turn on *Lock the app*. Close and reopen the app: the PIN is asked.

الرمز السري وقفل التطبيق.
 صفحة القفل: اضبط رمزًا سريًا (يُدخل مرتين)، وجرب تدريب على إدخال الرمز بالأسهم وOK، ثم قفل قفل التطبيق. أغلق التطبيق وافتحه: يُطلب الرمز.

- 14** ☐ OK **Locks again after you leave.** **real TV**
☐ X With *Lock the app* on: press **Home**, wait more than 30 seconds, go back to Sofa Tube: the PIN is asked again. Also try turning the TV off and on.

يُقفّل من جديد بعد الخروج. **تلفاز حقيقي**
 مع تفعيل قفل التطبيق: اضغط زر الشاشة الرئيسية، وانتظر أكثر من 30 ثانية، ثم عد إلى صوفيا تيوب: يُطلب الرمز مرة أخرى. وجرب أيضًا إطفاء التلفاز وتشغيله.

- 15** ☐ OK **Kid mode and allowed hours.**
☐ X Kids page: turn on *Kid mode*, set *Allowed hours* so that now is outside them: a lock screen appears. Extra time with the PIN works?

وضع الأطفال والساعات المسموح بها.
 صفحة الأطفال: فعّل وضع الأطفال، واضبط الساعات المسموح بها بحيث يكون الوقت الحالي خارجها: تظهر شاشة قفل. هل يعمل الوقت الإضافي بالرمز السري؟

Phone, buttons, language

الهاتف والأزرار واللغة

- 16** ☐ OK **Settings from your phone.** **real TV**
☐ X **Samsung: most important**
 LG: open the **Sofa Tube Phone** app. Samsung / Android: Settings → Backup and about → Settings on your phone. Scan the QR code with a real phone **on the same Wi-Fi**, change a setting: does the TV follow at once?

الإعدادات من الهاتف. **تلفاز حقيقي** **سامسونج: الأهم**
 في LG: افتح تطبيق **Sofa Tube Phone**. في سامسونج وأندرويد: الإعدادات → النسخ الاحتياطي ومعلومات التطبيق → الإعدادات من الهاتف. امسح رمز QR بهاتف حقيقي على شبكة الواي فاي نفسها. وغيّر إعدادًا: هل يتغيّر على التلفاز فورًا؟

- 17** ☐ OK **Learned buttons.**
☐ X Remote buttons → *Learned buttons* → *Learn a button*, press a button you never use (e.g. a media key), pick an action, then try it while watching. Which buttons were refused?

الأزرار المخصّصة.
 أزرار جهاز التحكم ← أزرار مخصّصة ← تخصيص زر، واضغط زرًا لا تستخدمه (مثل أحد أزرار الوسائط)، واختر إجراء، ثم جرّبه أثناء المشاهدة. ما الأزرار التي رُفضت؟

- 18** ☐ OK **Arabic.**
☐ X Backup and about → Language → العربية. Text right-to-left, letters joined, nothing cut off, font easy to read from the sofa?

العربية.
 النسخ الاحتياطي ومعلومات التطبيق ← اللغة ← العربية. هل النص من اليمين إلى اليسار، والحروف متصلة، ولا شيء مقطوع، والخط سهل القراءة من الأريكة؟

- 19** ☐ OK **Prayer times** (if you use them).
☐ X Prayer times page: pick your city; today's times are right? A reminder (or pause) comes at the adhan. The TV clock and time zone must be right.

أوقات الصلاة (إن كنت تستخدمها).
 صفحة أوقات الصلاة: اختر مدينتك؛ هل أوقات اليوم صحيحة؟ يظهر تذكير (أو يتوقف الفيديو) عند الأذان. يجب أن تكون ساعة التلفاز ومنطقته الزمنية صحيحتين.

- 20** ☐ OK **Night dim and screen off.**
☐ X Player look: night dim darkens the picture. Screen off (Action menu) keeps the sound; any button brings the picture back.

التعتيم الليلي وإطفاء الشاشة.
 شكل المشغل: يُعتّم التعتيم الليلي الصورة. وإطفاء الشاشة (من قائمة الإجراءات) يُبقي الصوت، ويعيد أي زر الصورة.

- 21** ☐ OK **An evening of normal use.**
☐ X Any freeze, black screen, crash, or the app closing by itself? After the TV wakes from standby, does the video come back?

سهرة استخدام عادي.
 هل حدث تجمّد أو شاشة سوداء أو انهيار أو إغلاق ذاتي للتطبيق؟ بعد خروج التلفاز من وضع الاستعداد، هل يعود الفيديو؟



Report What to send back

التقرير ماذا ترسل إلينا

Send this page (a photo is fine) and, for anything that failed, a **photo or short video of the TV screen**. Videos help most for sound and speed problems.

Where to find the model and version: usually in the TV's **Settings** → ... → **About** (the name differs by brand).

أرسل هذه الصفحة (تكفي صورة لها)، ولكل ما لم ينجح صورة أو فيديو قصيرًا لشاشة التلفاز. الفيديو أنفع لمشكلات الصوت والسرعة. تجد الطراز والإصدار عادةً في الإعدادات ← ... ← حول في التلفاز (يختلف الاسم حسب الشركة).

Your name

اسمك

TV brand and model

شركة التلفاز وطرازه

Year of the TV

سنة صنع التلفاز

System version (webOS / Tizen / Android / Fire OS)

إصدار النظام

Remote (colour buttons? Magic Remote?)

جهاز التحكم (أزرار ملونة؟ Magic Remote؟)

Install went OK?

هل نجح التثبيت؟

Numbers with X

أرقام الأسطر التي عليها X

What went wrong, in your words • بكمالك، ما الذي لم ينجح.

For each problem: the line number, what you did, what you expected, what happened.

لكل مشكلة: رقم السطر، وما فعلته، وما توقعته، وما حدث.

What did you like? What should change? • ما الذي أعجبك؟ وما الذي يجب تغييره؟

Send results to: sofatube.app@proton.me

or open an issue: github.com/sofatube/sofatube.github.io/issues

أرسل النتائج إلى: sofatube.app@proton.me

أو افتح بلاغًا: github.com/sofatube/sofatube.github.io/issues